

PROPISKA



Na potahování potřebujete:


kovovou propisku bez vnitřních plastových výlisků nebo papírovou, která je navíc lehká a levná.



Propisku rozšroubujte a změřte obvod a délku části, kterou budete potahovat. Vytvořte si šablonu: může být z papíru, ale pokud budete potahovat více propisek, je dobré ji vystříhnout z pevnější fólie nebo ji udělat ze zbytků fima (viz fotografie), včetně držátka pro lepší manipulaci. ▼



Délka šablony je daná délkou propisky, šířku určíte tak, že změříte obvod potahovaného předmětu a odečtete 2–3 mm. Hmota se ve spoji nesmí překrývat, lepší je, když necháte mezeru a hmotu k sobě dotáhnete. Propisku je nutné potáhnout opravdu tenkým plátem, a proto si jako podklad připravte tenký pásek. ▶



◀ Na něj skládejte tence nařezaný vzor. 3

4

Zaváležte. ▶



◀ Protáhněte na střední nastavení strojku. Zde je nutné pracovat s opravdu tenkým podkladem a tence řezaným vzor, protože pokud budete mít silný pás, po protažení strojkem se vzor zdeformuje. 5

Seřízněte na požadovanou velikost podle šablony. ▶ 6



7

Seříznutý tvar opatrně podřízněte řezákem, zvedněte ho z podložky a přiložte k propisce. ▶



◀ Obalte a hrany k sobě přitáhněte prsty.

8

Lehce zaválejte. Díky hladkému povrchu keramické dlaždice získá propiska hedvábný povrch a spoj se téměř ztratí. Navíc se tak zbavíte nechtěných otisků prstů v hmotě. ▶



◀ Nakonec seřízněte oba konce obalu do roviny s propiskou. Takto můžete zpracovat libovolné vzory, spotřeba je opravdu minimální a ke každému šperku si tak můžete vyrobit i originální propisku.

10

Upečte a po vychladnutí zkompletujte. Závěs propisky umístěte na spoj, kde je díky dotažení ještě tenčí materiál a závěs se tak nebude zvedat. ▶



11

ORANŽOVÝ MOTÝL



Budete potřebovat:

černou, žlutou, oranžovou, červenou, měděnou a zlatou hmotu. Ze všech barev vám bude stačit po jednom dílku. Do extrudéru si připravte nástavec se čtyřmi otvory.



Hmotu propracujte a vyválejte pláty. Z každé barvy si připravte deset koleček jednoduchých (na nejširší protažení strojkem) a deset dvojitých – vykrajujte z hmoty přeložené na poloviny. ▼



2
Poskládejte komínky tak, že vždy zkombinujete jen dvě barvy a v žádném komínku by se barvy neměly opakovat. Inspirujte se fotografií. ▶



3
◀ Komínky postupně protlačte extrudérem s nástavcem se čtyřmi kruhovými otvory.



4
Vzniklé hady překrojte na poloviny. ▶



5
◀ Poskládejte je za sebe.



6
Překryjte je tenkým černým plátkem vyváleným na druhé nejtenčí nastavení strojku. ▶

7


Vše zamotejte do rolády. ▶



◀ Protáhněte ji až na délku 12 cm a pomocí destičky ji zformujte do hranolku.

8

Výsledek rozdělte na čtyři díly. ▶



◀ Díly složte k sobě.

10

Vzniklý vzor můžete použít například na výrobu náramku s použitím předpečených dutých prutů.

NÁRAMEK S DUTÝMI PRUTY



Často je problém vyrobiť väčší diel náramku a urobiť do nich otvory. Je ťažké urobiť pravidelné otvory do neupraveného materiálu, než by sa zdeformoval. Ale i vrtanie otvorů do upečeného materiálu přes celou šířku dílku je problematické. Nejjednodušší je vyrobit z hmoty tenké duté „makarony“ a vložit je do hmoty jako hotové otvory.

Budete potřebovat:

vyrobený vzor a černou hmotu.
Do extrudéru si připravte 1mm nástavec na duté pruty a nástavec s 3mm otvorem.



Oba připravené nástavce se používají současně. Díky tomu vznikne místo plné „špagety“ dutý „makaron“. Pro tuto techniku je vhodnější nerezový extrudér. ▶



◀ Do víčka extrudéru nejdříve vložte nástavec s 3mm otvorem.

Poté přidejte nástavec na duté pruty. Tyčka o průměru 1mm, která udává velikost otvoru v „makaronu“, se vysune směrem ven. ▶



◀ Tyčka by měla být uprostřed kruhového otvoru.

Protlačte dobře propracovanou černou hmotu. Okraje jsou zdeformované, ale toho si nevšímejte – po upečení se odříznou. ▶



6
Vytlačené „makarony“ narovnejte na pečící
dlaždičku a pečte 30 minut na 110°C. ▶



7
◀ Na výrobu náramku budete potřebovat dva
hotové upečené „makarony“ o délce asi 20 cm.
Záleží na velikosti budoucího náramku.

Z hmoty ve stejné barvě, jako jsou duté pruty
(v tomto případě černé) vyválejte dva pruhy
na nejširší nastavení strojku. Délku určuje
požadovaná délka budoucího náramku. Pruhy
položte na sebe. ▶



9
◀ Do připraveného základu zatlačte dva upečené
duté pruty asi 6 mm od kraje.



10
Řezejte zhruba 3mm plátky vzoru a skládejte je na
připravený podklad s dutými pruty.



11

Povrch zaválejte. ▶



◀ Nejdříve zarovnejte dlouhé kraje. Poté rozřezejte na dílky. Přestože hmota obsahuje již upečené části, lze ji dobře rozřezat.

Duté pruty jsou tenké a snadno je ostrým řezákem přeréznete spolu s hmotou. Díly od sebe neoddělujte, upečte je tak, jak leží na podložce. Rozdělíte je až po upečení. ▶



◀ Po upečení hrany dílů obruste, případně doleštěte. Navlečte dílky na pružnou nit, šířku můžete korigovat přidáním korálků.

Stejným způsobem můžete vyrobit i náramek, který bude mít horní stranu zcela rovnou a připravenou na zalití pryskyřicí. Postup je velice podobný.

Připravte si vzor. Zde jsou použity kytičky ze vzoru ikat (viz strana 44), které jsou obaleny průsvitnou hmotou a jejich vrstvení nejlépe vynikne, až vzor zalijete pryskyřicí. ►



◀ Plát zakrojte do požadované velikosti a položte jej vzorem dolů na dlaždici. Překryjte ho plátem černé hmoty a položte na něj duté pruty, které zatlačíte do hmoty pomocí destičky.



Překryjte druhou vrstvou černé hmoty, povrch můžete zaválet přes molitan. Rozkrájejte. Hmotu z dlaždice nezvedejte, upečte ji tak, jak je. Povrch je velice rovný a vhodný pro následné zalití pryskyřicí. Nakonec vše opět zkompletujte pomocí pružné nitě. ►



◀ Duté pruty vám také umožní si vyrobit oboustranné přívěsky. Dutý prut zapracujte do černé hmoty, vykrajovátkem si naznačte velikost a vykrojte řezákem. Vykrajovátka je příliš tupé, aby dobře ukrojilo již upečený „makaron“.





◀ Stejným vykrajovátkem vyřízněte oba připravené pláty se vzorem. Připravený černý plát překryjte z obou stran.



Upečte, začištěte hrany, a pokud chcete, můžete pryskyřici zalít jednu stranu, případně (postupně) obě dvě. ▶



TIP

Náramek můžete vyrobit i z dutých tvarů. Postupujte podle projektu dutý donut, hotové upečené tvary provrtejte z obou stran a pomocí jehly provlečte pružnou nit. Můžete kombinovat i s korálky.

